


MT4コピー機設定方法

① 同梱ファイル



② 準備物

・同一PC内、同一VPS内にMT4を2つ立ち上げる。

③ ファイル格納先

・CopyFromMT4_v1.5、CopyToMT4_v1.5はEA同様「**experts**」に保存。

・CheckTheAccountファイルはMQL4フォルダにある「**Libraries**」に保存。

④ コピー元設定について

コピーしたい口座にアクセスして適当にチャートを立ち上げ**CopyToMT4_v1.5**を導入する。(読み取り専用でも可)



マジックナンバー
※コピー元 通貨接頭辞
※コピー元 通貨接尾辞
コピー機を複数使う場合にマジックナンバーを変えて使用してください。
コピー元通貨ペアの頭に文字がある場合に使用する。
コピー元通貨ペアの後ろに文字がある場合に使用する。(上記画像はExnessを使った場合の参考である。)

XMtradingのスタンダード口座のように通貨ペアの先頭、末尾に何もない場合を空欄で使用する。
micro口座の場合はmicroと入力

⑤ コピー先設定について

コピーさせた口座にアクセスして適当にチャートを立ち上げ**CopyFromMT4_v1.5**を導入する。

変数	値
コメント	※コピー元へ入力してください※
マジックナンバー	98765
※コピー元 通貨接頭辞	m
※コピー元 通貨接尾辞	m
時差(MT4と日本時間の時差)	6
コピー元のマジックナンバー	123456
コピー先1ロットロット選択	コピー元パーセンテージ(%)
※コピー元パーセンテージ(%)選択の場合コピー倍率(%)	50.0
※日本時間での開始時刻	7/11 12:00 (※7/11 12:00に設定)
月曜の1時00分スタート	0
月曜の1時00分ストップ	23
火曜の1時00分スタート	0
火曜の1時00分ストップ	23
水曜の1時00分スタート	0
水曜の1時00分ストップ	23
木曜の1時00分スタート	0
木曜の1時00分ストップ	23
金曜の1時00分スタート	0
金曜の1時00分ストップ	23
土曜の1時00分スタート	0
土曜の1時00分ストップ	23
日曜の1時00分スタート	0
日曜の1時00分ストップ	23
ゴールド表記	GOLD
マイクログレード(ON/OFF)	false
振切機能ON/OFF	false
振切金額	0.0

コピー先口座の通貨接頭辞、通貨接尾辞を入力。(画像はExnessを使った場合)

MT4の時間と日本時間の時差を入力(※時間指定で稼働させる場合は必須)

コピー元パラメータで設定したマジックナンバーの記入

コピー元1ロットロット選択	コピー元パーセンテージ(%)
※コピー元パーセンテージ(%)選択の場合コピー倍率(%)	コピー元パーセンテージ(%)
※日本時間での開始時刻	コピー元パーセンテージ(%)
月曜の1時00分スタート	0

・『コピー元、コピー先証拠金による比率』に設定した場合

例)
コピー元証拠金 50万円 0.1ロット
コピー先証拠金 25万円 0.05ロットでエントリーする

・『コピー元パーセンテージ(%)』に設定した場合

例)
『コピー元パーセンテージ(%)選択の場合コピー倍率』→ 50.0%
コピー元証拠金 25万円 0.1ロット

コピー先稼働時間を指定する場合に入力

コピー元のゴールドの表記を入力

⑥ コピー開始

2つのMT4の自動売買開始ボタンを押す。

